


การเข้าใช้งานระบบ NRIIS จากต่างประเทศ

การเข้าใช้งานระบบ NRIIS จากต่างประเทศ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้


1. เปิด roaming อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ
2. VPN เข้าใช้งานเครือข่ายของประเทศไทย
 - 2.1 กรณีที่หน่วยงานของผู้ใช้งานระบบ มี VPN ให้บริการอยู่แล้ว สามารถเข้าใช้งาน VPN ของหน่วยงานได้
 - 2.2 กรณีที่ไม่มี VPN ของหน่วยงาน สามารถใช้โปรแกรม vpngate ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

ios : <https://apps.apple.com/us/app/vpngate/id1500234297>


window : <https://www.vpngate.net/en/download.aspx>
 - 2.3 เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม vpngate แล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ VPN Gate Public VPN Relay Servers จะปรากฏหน้าต่างใหม่ Public VPN Relay Server ให้คลิกที่ Thailand และคลิก Connect to the VPN Server




2.4 จะปรากฏหน้าต่างใหม่ คลิก Agree



2.5 หากสามารถ connect ได้ จะปรากฏหน้าต่าง Select VPN Protocol to Connect ให้เลือก Use UDP Protocol (Ethernet over UDP VPN) และคลิก OK หากไม่ปรากฏหน้าต่าง Select VPN Protocol to Connect ให้ดำเนินการเลือก Public VPN Relay Server อื่น ที่เป็น Thailand (ดำเนินการตามข้อ 2.3 เพื่อเลือกใหม่)



2.6 เมื่อ connect ได้แล้ว สามารถตรวจสอบ IP Address ว่าอยู่ประเทศใด ได้ที่เว็บไซต์ <https://whatismyipaddress.com> เพื่อตรวจสอบ IP Address หาก Country เป็น Thailand แล้ว จะสามารถเข้าใช้งานระบบ NRIIS (<https://nriis.go.th>) ได้ตามปกติ



2.7 เมื่อสิ้นสุดการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวา ที่ VPN Gate Connection และเลือก Disconnect

